

## ポイント

ポイント機能を使用するには、[POS 設定](#)が必要です。

### ● POS レジタブ


顧客入力する：チェックするとポイント機能が使用可能になります。

### ● POS 顧客タブ

- 顧客元帳の売上累計に記録更新する：使用金額把握のためチェックを推奨
- POS 用の顧客コードは何番から使用するか：らくほんの外商機能を使用している場合は「分けない」「追加しない」以外に設定
- 顧客名の印刷：「する」


### ● ポイントタブ

- ポイントカードを使用する：チェック
- 何円で 1 ポイント発行するか：税込お買い上げ金額を設定
- ポイントカードで売上還元可能にする：お買い上げ時にポイントを使用可能にする場合にチェック
- ポイント還元可能にする最低点数：ポイント還元する場合の最低額を設定。端数等少額でも使えるようにするには 0 を選択
- ポイント還元時、1 ポイントは何円：1 ポイントあたりの金額を設定




## レジ商品キーの設定

キーメニュー設定を開き、商品キーに設定されたキーを左クリック  
 (右図) 後に「商品キー設定」ボタンをクリック



ポイントを付けない商品キー  
 ポイント率=0 に設定



ポイントを付ける商品キー  
 ポイント率=100 に設定  
 ※ 通常の倍のポイントを付ける場合  
 ポイント率=200 と設定



## 商品元帳の設定

商品コード毎にポイント率を設定可能です

- ポイントを付けない商品  
ポイント率=0
- 通常のポイントをつける商品  
ポイント率=100
- 2倍のポイントをつける場合  
ポイント率=200

同様に雑誌元帳でもポイント率設定が可能です



## 顧客元帳の設定

ポイント倍数を変更することで、ポイントを付けない、2倍発行する等の設定が可能

- ポイントを付けない  
ポイント倍数=0
- 2倍ポイントにする  
ポイント倍数=2



## ポイント発行するときのレジ処理方法

### 1. 顧客コードを入力

POS 設定→POS 顧客タブ→「商品コード入力時に顧客コードを入力可能にする」にチェックすることで、商品入力画面で顧客コード入力可能（但し顧客コードは5桁を除く8桁以内、5桁だと雑誌コードと判断されます）



### 2. 通常と同様に商品を読み取ります。


#### P 率表示について

商品元帳（もしくは商品キー）のポイント率×顧客元帳のポイント倍数の値



3. 商品読込直後の上部に商品名等が表示されている状態で、キーメニューもしくはボタンメニューの「ポイント変更」か「PT 変」を選ぶと、その商品のポイント率を変更可能です。

- ポイントを付かない  
ポイント倍数=0
- 2倍ポイントにする  
ポイント倍数=2



4. Enter キーを押して合計表示にすると、発行ポイント額が右上に表示されます



## 5. ポイント還元処理を行う場合

キーメニューもしくはボタンメニューの「ポイント使用」か「PT使」を選ぶ、還元するポイント額をポイント使用欄に入力します。

右図画面は端数の4円を引く場合

商品コード	Qコード	分類	商品名	単価	冊	金額	税	率	P率
9784166612628	0295	コミック	昭和史がわかるブックガイド	950	1	950	外	10	100
4910088110323	3	雑誌	山と溪谷 3	1,100	1	1,100	外	10	100
4902506174642		教育用品	ボールペン4本セット	899	1	899	外	10	200
			本体計(10%)	2,949	3	2,949	外	10	
			合計金額(税込)	3,244	3	3,244			
			消費税(10%)	295	3	295		10	

## 6. ポイント使用額を差し引いた金額が「不足額」として表示されます。

この後は、通常と同様に処理を進めます。

商品コード	Qコード	分類	商品名	単価	冊	金額	税	率	P率
9784166612628	0295	コミック	昭和史がわかるブックガイド	950	1	950	外	10	100
4910088110323	3	雑誌	山と溪谷 3	1,100	1	1,100	外	10	100
4902506174642		教育用品	ボールペン4本セット	899	1	899	外	10	200
			本体計(10%)	2,949	3	2,949	外	10	
			合計金額(税込)	3,244	3	3,244			
			消費税(10%)	295	3	295		10	

レシートには

1. 顧客名
2. ポイント使用額（還元額）
3. 発行ポイント点数
4. 現在のポイント点数  
が表示されます。

ポイント額の管理について

らくほんの顧客元帳にておこないます。

累計ポイント数が「ポイント」に記録されます。

領収書	
春日市小野寺888-9サンプラザ2F	
ブック本屋の村	
TEL 0749-82-2039	
登録番号T1234567890123	
2022年06月27日(月) 13:59	
■ 販ノ内様	
昭和史がわかるブ	¥950/外10
山と溪谷	¥1,100/外10
ボールペン4本セ	¥899/外10
-----	
本体計(10%)	3点 ¥2,949
合計金額(税込)	¥3,244
-----	
現金お預かり額	¥3,500
ポイント使用額	¥4
お釣り	¥260
ポイント点数	¥42P
消費税(10%)	3点 ¥295
現在のポイント点数 = 88P	
2073 - 0003 - 0 - AN	

## ポイント履歴

レジ画面で顧客コードを入力した状態で、キーメニューもしくはボタンメニューの「P履歴」か「ポイント履歴」を選ぶとポイント履歴画面が表示されます。

- 顧客元帳に保存されているポイント数を元に、POS 売上記録からポイント発行数と交換数（還元）から算出した値です。
- 件数を、全て、50 件、20 件、10 件から選択しプリントを押すとレシートプリンターで履歴印刷できます。
- 右上の×印クリック、もしくは F4 キーEnter で閉じます。

日時	発行	交換	残高
2022/06/22 18:15	10	0	37
2022/06/22 16:53	10	0	27
2022/06/22 16:53	0	1,000	17
2022/06/22 16:46	31	0	1,017
2022/06/08 16:20	40	0	986
2022/06/08 16:14	40	0	946
2022/06/08 15:52	68	0	906
2022/06/08 14:39	16	0	838
2022/06/08 13:33	28	0	822
2022/06/08 13:32	0	60	794
2022/06/08 11:53	54	0	854
2022/05/27 16:50	11	0	800
2022/05/27 14:07	-11	0	789
2022/05/27 14:07	0	-100	800
2022/05/27 13:15	0	-100	700
2022/05/27 12:59	0	-100	600
2022/05/27 12:55	-11	0	500
2022/05/27 12:55	0	1,100	511
2022/05/27 12:54	-11	0	1,611
2022/05/27 12:54	-11	0	1,622

ポイント履歴				
2022年06月27日 (月) 14:25				
220:大浜 太郎様				
年月日時分	発行	交換	残高	
220622:1815	10	0	37	
220622:1653	10	0	27	
220622:1653	0	1,000	17	
220622:1646	31	0	1,017	
220608:1620	40	0	986	
220608:1614	40	0	946	
220608:1552	68	0	906	
220608:1439	16	0	838	
220608:1333	28	0	822	
220608:1332	0	60	794	
220608:1153	54	0	854	