

メニュー画面で F5 キーを押すと「POS 設定」ボタンが現れます

らくポス Next に関する設定をおこないます。



1. 全般

- レジ画面の注意メッセージの案内方法：

「画面と警告音」「画面」「警告音」から選択。

- レジ画面の一般的な警告音の種類：「Beep音」「メッセージ(情報)音」「メッセージ(警告)音」「メッセージ(問い合わせ)音」「システムエラー音」「一般の警告音」から選択。Windows のサウンド設定により他の音色に変更可能です


- ドロア使用時にドロアクローズまで制御を中止する：キャッシュドロアを使用する場合、レジ画面で小計後に預り金を入力した後の動作を設定します。

➢ 中止しない・・・Enter キーを押すまで、待機画面に変わりません

➢ 中止する・・・ドロアをクローズしないと待機画面に変わりません

- ドロアクローズまで制御を中止する場合、警告音の間隔（ミリ秒）：前項目を「中止する」にした場合の警告音の間隔を設定できます。
- レジ画面終了時にドロアを開ける：レジ画面を閉じるときにドロアを「開ける」「開けない」設定
- レジ画面で Enter キー押印時に Beep 音を鳴らす：チェックすると、バーコードリーダー読み取り時やキーボードの Enter キーを押したときに Beep 音が鳴ります
- ボタンメニューを表示する：チェックを外すとレジ画面で [ボタンメニュー](#) が表示されなくなります
- 80 mm幅レシートプリンターを使用

レシートプリンターTM-T88 には、レシート紙幅 58mm と 80mm、それぞれに対応した機種があります。らくポス Next は 58mm幅対応ですが、80mm幅の機種に詰め物をして使用されている場合、印字位置がずれます。そのため、80mm幅の機種を使用されている場合、ここにチェックすると、全ての印字を左詰めでおこなうことができます。（ここにチェックしても[レシートメッセージ](#)の設定には反映されません）



レシート紙幅について

らくポス Next は 58mm幅のレシート紙に対応しています。80mm幅レシート紙には対応していません。

2. POSレジ (Ver10.220 変更あり)

- つり銭の設定：「固定」（前日と同じつり銭額）か「前日の残高」（前日の残高をもとに）「しない」から選択
- 預かり金入力時の合計表示：レジ処理で合計処理をしたときの画面を「合計」「税区分別」「明細表示」から表示設定
→[参考：小計](#)
- 顧客入力する：らくポスで顧客処理やポイント処理を行う場合にチェック。らくほんと連動して売掛入金や売掛処理を行う場合はチェックしないと使用できません。

（「顧客入力する」にチェックしないとき）

- 消費税表示区分：消費税を「外税」「内税」もしくは「雑誌内税書籍外税」で計算表示するかを選択。
- レシートの税率別合計表示：上段の設定「消費税表示区分」を「雑誌内書籍外」にした場合、税率ごとの消費税計算を「本体価格」「税込価格」どちらでおこなうかを選択。
- 消費税計算方法：「四捨五入」「切り捨て」もしくは「内税四捨五入外税切捨」いずれか選択。
- 値引計算方法：「切り上げ」「四捨五入」「切り捨て」から選択。未清算の時は設定できません

（「顧客入力する」にチェックしたとき）

一見客とは、顧客を特定しない売上

- 一见客の消費税表示区分：消費税を「外税」「内税」もしくは「雑誌内税書籍外税」で計算表示するかを選択。
- 顧客元帳の税区分が「雑誌内書籍外」時の税率別合計表示：上段の「消費税表示区分」もしくは顧客入力したときの顧客元帳の設定が

「雑誌内書籍外の場合、税率ごとの消費税計算を「本体価格」「税込価格」どちらでするかを選択。

- 一见客の消費税計算方法：「四捨五入」「切り捨て」もしくは「内税四捨五入外税切捨」いずれか選択。
- 一见客の値引計算方法：「切り上げ」「四捨五入」「切り捨て」から選択。未清算の時は設定できません

「顧客入力する」にチェックしないとき

The screenshot shows the 'POS設定' (POS Settings) window. The '顧客入力する' (Customer Input) checkbox is unchecked. Other settings include: つり銭の設定 (Fixed), 預かり金入力時の合計表示 (Detailed), 消費税表示区分 (Internal Tax), レシートの税率別合計表示 (Tax-included Price), 消費税計算方法 (Internal Tax Round-off, External Tax Drop), and 値引計算方法 (Round-up).

「顧客入力する」にチェックしたとき

The screenshot shows the 'POS設定' (POS Settings) window with the '顧客入力する' (Customer Input) checkbox checked. The settings for the '一见客' (One-time customer) are: 消費税表示区分 (Magazine/Internal Tax/Books/External Tax), レシートの税率別合計表示 (Tax-included Price), 消費税計算方法 (Internal Tax Round-off, External Tax Drop), and 値引計算方法 (Round-up).



3. POS 顧客 <POS レジ> 「顧客入力する」 にチェックしたときに表示 > (Ver10.220 変更あり)

- 商品コード入力時に顧客コードを入力可能にする：チェックをした場合、入力欄に「商品コード=」と表示されている状態で顧客コードが入力可能となります。商品コードと顧客コードが同じ場合は顧客コードが優先。
- 顧客元帳の売上累計に記録更新する：顧客を読み出した時に、顧客元帳の売上累計の金額に売上額を追加します。
- 顧客コードは何番から使用するか：新規顧客を選んだ場合、らくポスで登録するコードと分けるかを設定。らくポスでも新規顧客を登録する場合は重ならないように設定。「追加しない」を選択した場合はらくポスでは顧客の追加が出来なくなります
- 一見客の顧客コード：「顧客入力する」にチェックした場合、顧客を選択しないときの顧客コード
- 顧客名の印刷（一見客を除く）：レシートに顧客名を印字するかを設定

4. 新規顧客 <POS レジ> 「顧客入力する」 にチェックしたときに表示 >

新規顧客を選んだときの値。

- 新規顧客の地区の初期値
- 新規顧客の顧客種別の初期値
- 新規顧客のポイント倍数の初期値
- 新規顧客の敬称の初期値
- 新規顧客の郵便番号の初期値
- 新規顧客の締日の初期値



5. 商品

- 書籍の分類は商品元帳の分類を使用する：チェックすると商品元帳の分類を使用。しない場合はC分類から変換値を使用。
- 雑誌バーコードの価格が読めないとき、記録データから価格を参照：チェックすると雑誌バーコードに含まれる価格部分が読めないとき、らくほん記録値を使用します。
- Web から書名等を読み取る：インターネットに常時接続されている場合に利用できます。
- 未登録商品の商品名：書名が登録されていない場合、「商品コード」「商品分類」どちらをレジ画面やレシート印字するか設定
- 洋書の分類（初期値）：洋書バーコードを読み込んだときの分類の初期値
- 価格登録する際の税区分：JANの未登録商品、商品キー、コードなし商品で、価格を登録する際に、本体価格か税込価格で登録するかを選択。

6. 入力制限


- 価格の入力可能桁数：価格の入力可能最大桁数（マイナスの場合は「-」も1桁に数える）
- 数量の入力可能桁数：数量を変更するときの最大桁数（マイナスの場合は「-」も1桁に数える）
- パーセント割引の入力可能値：単品値引と合計値引の最大パーセント



7. 客層 (Ver10.220 変更あり)

レジ画面で使用する客層の設定

- 客層の区分や名称を変更：直接に客層を修正変更
- 行追加：新しい客層を追加するとき
- 行削除：選択した行の客層を削除
- 客層選択を必修にする：客層を常に入力する場合は「常に選択」を選びます
→[参考：客層](#)



8. レジ担当者

レジ担当者の設定と変更を行います

- レジ担当者名：8文字以内で入力
- 略称：レシートに印字する略称を4文字以内で入力（全角でも可）
- 外商担当者：らくほん Next の[担当者](#)をリストから選択。[担当者設定](#)でパスワード設定している場合は、そのレジ担当者を選んだ時にパスワード確認画面が表示されます。
- 行追加：新たにレジ担当者を追加するときに使用
- 行削除：選択行のレジ担当者を削除。既にレジ売上で使用していると削除できません。



9. 売掛管理 <POSレジ>「顧客入力する」にチェックしたときに表示> (Ver10.220 変更あり)

- 売掛登録を行う：らくほんの外商機能と連携して売掛登録が可能になります。
- 掛売のタイトル表記名：らくほんで連携した掛売処理したときのレシートのタイトルを設定
- 売掛入金処理を行う：らくほんの外商機能と連携して売掛入金理が可能になります。
- 掛入金処理で入金欄の初期値：「前月残」「現残高」「表示しない」から選択。
- 掛入金の領収証の印字名：掛入金領収書のタイトルを設定
- 掛入金時の印字：らくほんで連携した掛入金の場合の印刷するレシートを設定
 - レシート：レシートのみを印字
 - 領収書：領収書のみを印字
 - 両方：レシートと領収書の両方を印字

POS設定

ヘルプ(F1) 閉じる(F4)

レシート | 商品券 | 預かり証 | ディスプレイ | ポイント |

全般 | POSレジ | POS顧客 | 新規顧客 | 商品 | 入力制限 | 客層 | レジ担当者 | **売掛管理**

売掛登録を行う

掛売のタイトル印字名

売掛入金処理を行う

掛入金処理で入力欄の初期値

掛入金の領収証の印字名

掛入金時の印字

10. レシート (Ver10.220 変更あり)

- 日付の年表記：「西暦」「和暦」から選択
- レシート番号の付け方：「0から」「前日の続き」「日月」「乱数」から選択。毎日に最初のレシート番号を何番からつけるか 精算後のみ設定可
- 売上処理の領収証の表記名：売上登録した分の領収証を発行する時のタイトル
- レシートのタイトル表記名：お買い上げレシートのタイトル

POS設定

ヘルプ(F1) 閉じる(F4)

全般 | POSレジ | POS顧客 | 新規顧客 | 商品 | 入力制限 | 客層 | レジ担当者 | 売掛管理 |

レシート | 商品券 | 預かり証 | ディスプレイ | ポイント |

日付の年印字

レシート番号の付け方

売上処理の領収証の印字名

レシートのタイトル印字名

11. 商品券

- 表記名：レシートに印字するタイトル
- お釣りの扱い：合計額よりも預かり額が大きい場合の扱いをリストから選択
- キャッシュドローア：商品券を使った決済でドローアを開けるか開けないかの設定

	表記名	お釣りの扱い	キャッシュドローア
<input type="checkbox"/> 図書券	図書券	預り証	開ける
<input type="checkbox"/> 図書カード	図書カード	出さない	開ける
<input type="checkbox"/> デビットカード	電子マネー	出さない	開ける
<input type="checkbox"/> クレジットカード	カード	出さない	開ける
<input type="checkbox"/> 金券 1	プリ精	現金	開ける
<input type="checkbox"/> 金券 2	プリ未	出さない	開ける
<input type="checkbox"/> 金券 3	Payペイ	出さない	開ける
<input type="checkbox"/> 金券 4	Airペイ	出さない	開ける
<input type="checkbox"/> 金券 5	楽天ペイ	預り証	開ける
<input type="checkbox"/> 金券 6	L・D払メルpay	出さない	開ける
<input type="checkbox"/> 金券 7	プリポイント済	預り証	開ける
<input type="checkbox"/> 金券 8	プリ未発行	預り証	開ける

12. 預り証

商品券の、図書券、金券 1～8 のお釣りの設定で、「預り証」を設定した場合に、預り証の印字設定

- 預り証の表記名：レシート印字のタイトル
- 預り証の但し書き 1～3：預かり証に印字する但し書きを登録。それぞれ最大 2 3 文字まで
- 預り証に顧客名を印字：「する」「しない」から選択。
- 預り証の有効期限：印字する有効期限の期間を設定


預り証の表記名	預り証
預り証の但し書き 1	上記の金額のお買い物が出ますよどうか
預り証の但し書き 2	おつりは出しません
預り証の但し書き 3	いらっしゃいませ
預り証に顧客名を印字	する
預り証の有効期限	90日



13. ディスプレイ

カスタマ（ライン）ディスプレイを使用する場合の設定

- ラインディスプレイを使用する：ラインディスプレイを接続した場合は「する」を選択
- 待機時メッセージ：「表示する」「表示しない」から選択。レジ画面で待機中に表示するメッセージを表示するかどうか。
- ディスプレイメッセージ上段・下段：ディスプレイに表示するメッセージを全角カタカナ、アルファベット、数字で入力
- ラインディスプレイの制御状況を表示：ラインディスプレイを使用する際、接続状況をレジ処理中に表示するかしないの設定



14. ポイント<POSレジ>「顧客入力する」にチェックしたときに表示>

ポイント機能を使用する場合の設定

- ポイントカードを使用する：ポイント機能を使用する場合にチェック
- 何円で1ポイント発行するか：税込お買い上げ金額を設定
- ポイントカードで売上還元可能にする：お買い上げ時にポイント額に応じて商品券などと同様に使用可能にする場合にチェック
- ポイント還元可能にする最低点数：ポイント還元する場合の最低額を設定
- ポイント還元時、1ポイントは何円：1ポイントあたりの金額を設定
- 商品登録後でも顧客登録可能にする：レジ処理で商品コード等を読み込んだ後からでも顧客登録可能にする場合はチェック

