


商品券（図書カード、クレジットカード、電子マネー）

あらかじめ [POS 設定](#) 商品券タブで、お店で使える商品券や電子マネーを登録してください。図書券、図書カード、デビットカード、クレジットカード以外に 8 種類登録できます。



レジ画面での操作

(商品券) 金額を入力する前に、キーメニューを押します。

A) 図書カード

キーメニュー（規定値は F9）を押すと（もしくはボタンメニュー「図力使」）、入カラベルに「図書カード =」と表示されます。図書カードの利用額（残高）を入力し、エンターキーを押します。（右図はエンターキーを押す前です。）

図書カードなど POS 設定商品券タブで「お釣りの扱い」=「出さない」に設定すると、お買い上げ額以上を入力できません。



B) 図書券

レジメニューキー（規定値は F8）を押すと（ボタンメニュー初期値には未設定）、入カラベルに「図書券 =」と表示されます。図書券の預かり額を入力し、エンターキーを押します。（右図はエンターキーを押す前です。）

POS 設定商品券タブで「お釣りの扱い」の設定により



(ア)現金

つり銭額が表示 (右図)



商品コード	○コード	分類	商品名	単価	冊	金額	税	率
9784334951658	0095	日本文学	「山奥ニート」やっています。	1,500	1	1,500	外	10
			外税小計(10%)	0	0	1,500	外	10
			外税消費税額(10%)	0	0	150		10
			合計	0	0	1,650		
			お釣り	0	0	350		
		※	図書券	0	0	-2,000		

(イ)預り証

レシートプリンターより預り証
が印字されます (右図)



商品コード	○コード	分類	商品名	単価	冊	金額	税	率
9784334951658	0095	日本文学	「山奥ニート」やっています。	1,500	1	1,500	外	10
			外税小計(10%)	0	0	1,500	外	10
			外税消費税額(10%)	0	0	150		10
			合計	0	0	1,650		
			預り証発行額	0	0	350		
		※	春日市商品券	0	0	-2,000		

(ウ)出さない

合計額よりも大きい数字を入力できません

- C) クレジットカード、デビットカード、金券1~8
図書カード、図書券と同様の処理をおこないます。




お買い上げ票
春日市小野寺888-8
サントウンプラザ2階
BOOKS本屋の村
TEL012-123-1234FAX012-123-4321
2022年03月24日 (木) 14:22
「山奥ニート」や ¥1,500/外10

外税小計(10%) ¥1,500
外税消費税額(10%) ¥150

合計 ¥1,650
図書券 ¥2,000
お釣り ¥350

1 - 0008 - 0 - TH
まいどありがとうございます
営業時間9時~22時
「春日の100年」予約受付中



お買い上げ票
春日市小野寺888-8
サントウンプラザ2階
BOOKS本屋の村
TEL012-123-1234FAX012-123-4321
2022年03月24日 (木) 16:32
「山奥ニート」や ¥1,500/外10

外税小計(10%) ¥1,500
外税消費税額(10%) ¥150

合計 ¥1,650
春日市商品券 ¥2,000
預り証発行額 ¥350

1 - 0011 - 0 - TH
まいどありがとうございます
営業時間9時~22時
「春日の100年」予約受付中