

らくぽん Next の入金入力にあたる処理です

POS 設定

売掛金入力をらくぽスでおこなうには、あらかじめ設定を行ってください

- POS レジタブ
「顧客入力する」にチェック

POS設定

ヘルプ(F1) 閉じる(F4)

レシート | 商品券 | 預かり証 | ディスプレイ | ポイント |

全般 | **POSレジ** | POS顧客 | 新規顧客 | 商品 | 入力制限 | 客層 | レジ担当者 | 売掛管理 |

つり銭の設定 しない

預かり金入力時の合計表示 明細表示

顧客入力する

一見客の消費税表示区分 内税

顧客元帳の税区分が「雑誌内書籍外」時の税率別合計表示 税込価格

一見客の消費税計算方法 四捨五入

一見客の値引計算方法 切り捨て

- 売掛管理タブ
「売掛入金処理を行う」にチェック
「掛入金処理で入金欄の初期値」いずれかを選択

POS設定

ヘルプ(F1) 閉じる(F4)

レシート | 商品券 | 預かり証 | ディスプレイ | ポイント |

全般 | POSレジ | POS顧客 | 新規顧客 | 商品 | 入力制限 | 客層 | レジ担当者 | **売掛管理** |

売掛登録を行う

掛売のタイトル印字名 納品書

売掛入金処理を行う

掛入金処理で入力欄の初期値 前月残

掛入金領収証の印字名 領収証

掛入金時の印字



レジ処理

1. 顧客コードを読み出します。方法は→[顧客について](#)

画面上段に顧客名などが表示されます。

2. レジメニューキー「掛入金」（既定キーF2）、[（ボタンメニューはカスタマイズ登録してください）](#)


入力欄に「掛入金額=」と表示されます。

POS設定→売掛管理タブ「掛入金処理で入金欄の初期値」で選択した値が初期として表示されます。



3. レシート印字になっているときは領収証レシートが印刷されます。

控が必要な場合は
キーメニューもしくは
ボタンメニューの「領収書」を
操作して下さい。



4. 入力明細は[精算時](#)に「掛・出入金表」として印刷されます